

Readiris™ 17



No retyping. No paper.
Just smart documents.

Hoofdstuk 1: Installeren en activeren

Systemeisen

Dit is de minimaal vereiste **systemconfiguratie** om Readiris te gebruiken:

- Een Mac-computer met een 64-bits Intel-processor.
- Het besturingssysteem Mac OS X 10.11 of hoger. Eerdere versies van het Mac OS-besturingssysteem worden niet ondersteund.
- 400 MB vrije harde schijfruimte

Installeren en activeren

Installeren

- Download het Readiris-pakket via www.irislink.com/softwaredownload.
- Voer het Readiris-installatiepakket uit en volg de instructies op het scherm.
- Ga akkoord met de voorwaarden van de gebruiksrechtsovereenkomst.
- Klik daarna op **Installeer** om de eigenlijke installatie te starten.

Er kan gevraagd worden een beheerdersgebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren om Readiris te installeren.

Activering

- U wordt gevraagd om Readiris te **activeren**.
- De **activeringscode** bestaat uit 34 tekens. Afhankelijk van hoe u Readiris aangeschaft heeft, vindt u de code:
 - Op het licentieblad genaamd "License sheet for SN for IRIScan..." in de productverpakking
 - In de bevestigingsmail na uw elektronische aanschaf
- Voer de **activeringsleutel** in en klik op **Activeer**.

Er is een internetverbinding nodig om te kunnen activeren. Als u niet over een internetverbinding beschikt, zie dan Handmatige activering hieronder.

U kunt ook kiezen om de proefversie te starten als u Readiris op dit moment niet wilt activeren. Vul het formulier in en klik op Start proefversie. De volgende keer dat u Readiris opstart, wordt u opnieuw gevraagd de software te activeren.

Bedankt dat u gekozen heeft voor Readiris 17.
Start door de onderstaande optie te selecteren

Ik heb een activeringsleutel:

De 34-cijferige activeringsleutel vindt u in de productdoos
of in de bevestigingsmail die verstuurd is bij het aanschaffen van het product.

Ik wil het eerst uitproberen:

Vul het onderstaande formulier in om uw gratis proefperiode van 10 dagen te starten.

Voornaam

Achternaam

Land

E-mail

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord.

Ik ga akkoord met het ontvangen van e-mails, software-updates en productaanbiedingen van I.R.I.S.


Handmatige activering

Als u geen toegang tot internet heeft of als zich een fout voordoet tijdens het activeringsproces, dan verschijnt een foutbericht met de mogelijkheid om handmatig te activeren.

- Klik hiervoor op **Handmatige activering** in het foutbericht.



- Klik op **Bewaar als tekstbestand** om alle gegevens die I.R.I.S. nodig heeft om door te gaan met de handmatige activering te bewaren. Wij adviseren u om de standaardbestandsnaam en -opslaglocatie te gebruiken.



- Open op een andere computer waar u toegang tot internet heeft de internetpagina die vermeld staat in het dialoogvenster: <http://www.irislink.com/register/readiris16mac>
- Klik op de internetpagina op de koppeling **Verstuur een ticket**.

Activate Readiris

In order to complete your Readiris manual operation, please [submit a ticket](#) here with your product details.

Copy/paste your activation code and the identification number of your machine to the description field OR Save as text file and attach the txt file to the ticket.

The following screenshot might help you to find the requested data's:


- Vul alle verplichte velden in en klik op **Voeg bestand toe** onderaan de pagina.

Softwareregistratie

Registratie is vereist om **Technische ondersteuning** te krijgen. Registratie biedt ook andere voordelen zoals gratis updates, gratis demoversies, video zelfstudie, kortingen op nieuwe producten enzovoort.

Om Readiris te registreren:

- Klik in het menu **Readiris** op **Registreer** om naar de registratiepagina te worden geleid.



- Vul je gegevens in en klik op **Verstuur**.

Om de registratie te voltooien is een internetverbinding nodig.


Naar updates zoeken

Wanneer u uw exemplaar van Readiris registreert, hebt u recht op gratis softwareupdates.

Om te controleren of er updates zijn:

- Klik in het menu **Readiris** op **Zoek naar updates**.

Opmerking: Readiris controleert om de 30 dagen automatisch of er updates zijn.



Readiris verwijderen

Om Readiris van uw computer te verwijderen:

- Klik op **Finder** en open de map **Programma's**.
- Sleep **Readiris** naar de **Prullenmand**.

Readiris zal worden verwijderd.

Opmerking: De **voorkeuren** van Readiris worden *niet* verwijderd door **Readiris** naar de prullenmand te slepen voor het geval u de software later opnieuw zou willen installeren.

De voorkeuren verwijderen:

- Ga naar het menu **Ga** in de Finder en houd **Alt** ingedrukt.
- Klik op **Bibliotheek > Bibliotheek > Application Support**.
- Sleep de map **Readiris** naar de prullenmand.

Technische ondersteuning


Wanneer u uw exemplaar van Readiris registreert, heeft u recht op gratis technische ondersteuning. In het gedeelte **Technical Support** op onze website www.irislink.com/support vindt u de veelgestelde vragen, videotutorials en extra informatie over het oplossen van veel voorkomende problemen.

Als u nog steeds geen antwoord op uw vragen vindt, klik dan op **Contact met technische support** en vul het **internetcontactformulier** in.

Hoofdstuk 2: Van start gaan

Kennismaking met de interface

De Readiris-interface ziet er als volgt uit (**standaardmodus**):



De interface bestaat uit de volgende onderdelen en deelvensters:


1. De Readiris-menubalk

In de Readiris-menubalk bevinden zich alle commando's en opties die beschikbaar zijn in Readiris, inclusief de geavanceerde instellingen.


2. De knoppenbalk

De knoppenbalk bovenaan is het belangrijkste gereedschap in Readiris. Het bevat alle basiscommando's die nodig zijn om uw documenten te scannen en te exporteren.

Er zijn drie standaard **Exporteer**-knoppen beschikbaar om uw documenten te exporteren als **PDF**, **DOCX** en **XLSX**.




Om de standaardopties van een **Exporteer**-knop te wijzigen, klikt u erop en houdt u ingedrukt tot het menu **Opties** verschijnt. Verplaats vervolgens de cursor naar het menu **Opties** om het te openen.



Als de standaard Exporteere-knoppen niet zijn wat u nodig heeft en u wilt een ander uitvoerformaat selecteren, klik dan op **Exportopties**. Sleep vervolgens het gewenste formaat naar de **Favorieten**-lijst en configureer de bijbehorende opties. Voor meer informatie, zie [Selecteren van het uitvoerformaat](#).

Wij wijzen u erop dat u ook de bovenste knoppenbalk kunt aanpassen door commando's toe te voegen of te verwijderen. Om dit te doen:

- **Ctrl**-klik op de knoppenbalk en klik op **Pas knoppenbalk aan**.



- Versleep de commando's die u wilt verplaatsen naar of weghalen uit de knoppenbalk.

3. De gescande afbeelding

Wanneer een pagina in Readiris wordt gescand of geopend, dan wordt de afbeelding geanalyseerd en weergegeven. De verschillende herkenningzones worden niet standaard weergegeven.

- Als op de afbeelding geklikt wordt, dan wordt de zone met de positie waarop met de muis geklikt werd weergegeven.
- Als geklikt en geslept wordt om een selectierechthoek te maken, dan worden alle zones binnen de selectierechthoek weergegeven.
- Als **Wijzig / Selecteer alle zones** (Cmd-A) geselecteerd wordt, dan worden alle zones weergegeven.

De inhoud van de geselecteerde zone(s) kan gekopieerd worden naar het klembord of naar [Evernote](#).

Alle zones worden weergegeven en kunnen bewerkt worden met de functies in de [Lay-outmodus](#).

4. Het paneel Pagina's

Elke pagina die u in Readiris opent of scant, wordt in miniatuur weergegeven in het paneel Pagina's. De nieuwste pagina's komen bovenaan. Om de volgorde van de pagina's te wijzigen, sleept u een pagina van de ene plek naar een andere.

Voor een beter overzicht van de paginaminiaturen kunt u overschakelen naar de Miniatuurweergave. Deze weergaveoptie laat enkel de paginaminiaturen zien. De geanalyseerde afbeelding wordt dan niet meer weergegeven. In de Miniatuurweergave staan de miniatures van links naar rechts en van boven naar onder opgesteld.

Om over te schakelen naar de Miniatuurweergave, klikt u op het symbool Miniatuurweergave onderaan het paneel Pagina's.



5. De beeld- en lay-outbewerkingsknoppenbalk

Met de **beeld- en lay-outbewerkingsknoppenbalk** kunt u de huidige pagina wijzigen. U kunt **Annotaties** toevoegen, de **Tekstcorrector** openen, de **Lay-out** van de pagina wijzigen, scheef gescande pagina's **rechtzetten**, pagina's **draaien**, de afbeeldingskwaliteit **aanpassen** enzovoort. Wijs met de muis naar de verschillende knoppen om de knopinfo weer te geven.

Zie ook de hoofdstukken [De gescande documenten optimaliseren](#) en [De herkenningzones bewerken](#) voor meer informatie.

De taal van de gebruikersinterface wijzigen

Readiris wordt geopend in de taal die momenteel geactiveerd is in de Systeemvoorkeuren van uw Mac.

Om de taal van de gebruikersinterface in Readiris te wijzigen:

- Klik op het symbool **Systeemvoorkeuren**.



- Klik op het symbool **Taal en regio**.



- Sleep de gewenste taal naar de eerste plaats in de lijst.

De gebruikersinterface van Readiris is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Russisch, Japans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Koreaans, Deens, Fins, Noors, Portugees, Braziliaans Portugees, Zweeds en Turks.

- Sluit Readiris en start **de computer** opnieuw op om de nieuwe taalinstelling toe te passen.

De scanner configureren in Readiris

Readiris is compatibel met alle **Twain 1.9**- en **Image Capture**-scanners en scanners met **IRIScan 3** en hoger.

De meeste Image Capture-scanners zijn Plug & Play. Vooraleer u een Twain-scanner kunt gebruiken, moeten de scannerstuurprogramma's echter geïnstalleerd zijn op uw Mac.

Twain-scanners

- Sluit uw scanner op uw Mac aan en schakel deze in.
- Installeer het Twain-stuurprogramma van de scanner.

Stuurprogramma's vindt u normaal terug op de met uw scanner meegeleverde cd-rom en op de website van uw scannerfabrikant. Ze worden niet door I.R.I.S. geleverd. Bepaalde scannerstuurprogramma's functioneren misschien niet met de laatste Mac OS-versies. Lees de met uw scanner meegeleverde documentatie om te weten welke platforms ondersteund worden. Neem indien nodig contact op met uw scannerfabrikant.

IRIScan Express-scanners

- Sluit uw IRIScan Express-scanner op uw Mac aan en schakel deze in.
- Als uw IRIScan-product voorzien is van Readiris, dan is het stuurprogramma reeds geïnstalleerd tijdens de installatie van Readiris.

Is dit niet het geval, ga dan naar onze website www.irislink.com/support om het te downloaden en installeer het benodigde stuurprogramma.


IRISCard Anywhere / IRIScan Anywhere / IRIScan Book-scanners

Als u één van deze scanners gebruikt, hoeft u geen stuurprogramma te installeren. Deze scanners zijn geen Twain-gebaseerde scanners die vanuit een programma kunnen worden bediend om documenten te scannen. Ze zijn ontwikkeld om autonoom gebruikt te worden, los van een computer. De documenten die u scant worden opgeslagen in het interne geheugen van de scanner (of op een optionele SD-kaart / USB-flashdrive). Van daaruit kunnen ze direct in Readiris worden geladen wanneer u de scanner aansluit of de SD-kaart of USB-flashdrive op uw Mac aansluit.

Om te controleren of het scannerstuurprogramma correct is geïnstalleerd:

- Klik in het menu **Readiris** op **Voorkeuren**.
- Klik op het tabblad **Scanner**.
- Uw scanner hoort nu weergegeven te staan*.

*Dit is niet het geval bij IRISCard Anywhere-, IRIScan Anywhere- en IRIScan Book-scanners.



Als uw scanner niet weergegeven staat, dan is het stuurprogramma niet succesvol geïnstalleerd.

- Zodra de scanner is geconfigureerd, kunt u starten met scannen met de standaardscannerinstellingen.

Hoofdstuk 3: Basisdocumentverwerking

Documenten verwerken met Readiris is een eenvoudig proces in de basisconfiguratie. In dit hoofdstuk bespreken we de stappen die we moeten uitvoeren in de basisconfiguratie. Voor gedetailleerde informatie over alle configuratiestappen verwijzen we naar de hoofdstukken 4 tot 10.

Stap 1: Scan, open of versleep uw afbeeldingen.

Om gedrukte documenten te scannen moet uw scanner correct ingesteld zijn. Zie indien nodig [Configureren van uw scanner](#).

- Klik op **Scannen** om papieren documenten te scannen met uw scanner.

Er wordt een voorbeeldvenster geopend en uw scannerinstellingen worden weergegeven. Voor TWAIN-scanners verschillen deze instellingen per scanner.

- Selecteer **Kleur** en **300 DPI** als voorkeuren om optimale resultaten te verkrijgen.
- Selecteer de gewenste **Pagina-analyseopties**:

Pagina-analyse is standaard geselecteerd. Deze optie verdeelt uw documenten in herkenningzones. Zonder herkenningzones kan Readiris uw documenten niet verwerken. Als u ervoor kiest deze functie uit te schakelen, moet u de herkenningzones handmatig op uw document aanmaken.

Readiris kan uw documenten **rechtzetten** (kromming wegnemen) en ze **draaien** aan de hand van de functie **Detectie paginastand**.

Als uw scanner zwarte randen weergeeft op uw documenten of als er op uw documenten informatie staat die gedeeltelijk weggevallen is, dan probeert Readiris herkenningzones aan te maken aan de randen van het document, ook al bevatten deze geen nuttige informatie. In die gevallen is het aanbevolen de optie **Negeer randzones** te selecteren.

Scanmodus: Flatbed

Naam: scan

Soort afbeelding: Kleur

Resolutie: 300 DPI

Grootte: A4

B: 21 x H: 29,7 centimeters

Pagina analyse opties:

- Pagina-analyse
- Detectie paginastand
- Pagina rechtzetten
- Negeer randzones

of

- Klik op **Archief** om bestaande afbeeldingsbestanden te openen.
- Selecteer de gewenste **Pagina-analyseopties**.

Dezelfde **Pagina-analyseopties** zijn hier beschikbaar.


Pagina analyse opties: Pagina-analyse

Detectie paginastand

Zet pagina's recht

Of versleep PDF- en afbeeldingsbestanden naar Readiris. Dit kan op verschillende manieren:

- U kunt bestanden slepen en op het Readiris-symbool in het Dock plaatsen. De bestanden worden toegevoegd **na** de afbeeldingen die reeds in Readiris geladen zijn.
- U kunt bestanden slepen en in de Readiris-interface die reeds geopend is plaatsen.

 **Tip:** Wanneer u bestanden versleept naar het paneel Pagina's, dan kunt u kiezen waar ze ingevoegd worden.



- U kunt afbeeldingsbestanden slepen vanuit de **Foto's**-app en in de Readiris-interface die reeds geopend is plaatsen.

Opmerking: Het verslepen van afbeeldingsbestanden van de Foto's-app naar het Readiris-symbool in het Dock wordt niet ondersteund.

De herkenningszones zijn zichtbaar in de **Lay-outmodus**, die bereikbaar is via de [beeld- en lay-outbewerkingsknoppenbalk](#).



Stap 2: Wijzig de pagina's of zones.


De afbeeldingen die u scant en in Readiris laadt kunnen eenvoudig worden bewerkt:

- Om de volgorde van de pagina's te wijzigen, sleep de miniatures naar een andere plaats in het paneel Pagina's.
- Om een pagina te wissen, selecteer ze en klik op het pictogram Wissen.

Als er OCR-fouten gecorrigeerd moeten worden, gebruik dan de Tekstcorrector. Zie [Bewerken van de herkende documenten](#) voor meer informatie.


Stap 3: Selecteer de taal voor herkenning.

De juiste documenttaal kiezen is van het grootste belang om met Readiris goede herkenningresultaten te bekomen.




Stap 4: Configureer de uitvoer.

Klik om uw documenten direct te exporteren in een van de standaarduitvoerformaten op een van de standaard **Exporteer**-knoppen.




Om de standaardinstellingen van een Exporteer-knop te wijzigen:

- Klik op de **Exporteer**-knop en houd ingedrukt tot het bijbehorende **Opties**-menu verschijnt.



- U kunt nu de formaat- en bestemmingsopties wijzigen.




Om een ander uitvoerformaat dan de drie standaardformaten te selecteren:

- Klik op **Exportopties**.
- Selecteer het gewenste formaat en sleep het naar de lijst **Favorieten**.
- Configureer de betreffende opmaakoptyes.
Voor meer informatie over de verschillende uitvoerformaten en formaatoptyes, zie [Selecteren van het uitvoerformaat](#).
- Configureer de bijbehorende bestemming.
U kunt documenten als bestand bewaren, ze direct openen in een programma of versturen naar een geconfigureerd onlineopslagsysteem.

Opmerking: De koppeling met het onlineopslagsysteem moet correct geconfigureerd zijn om te kunnen exporteren. Zie [Configureren van een onlineopslagsysteem](#) om te weten hoe u dit doet.

- Als u **Open in programma** selecteert, dan wordt een standaardprogramma voorgesteld voor het geselecteerde uitvoerformaat.
Als u bijvoorbeeld PDF selecteert, dan wordt het uitvoerbestand geopend in Voorvertoning. DOCX- en RTF-documenten worden geopend in de geïnstalleerde tekstverwerkingsprogramma's. XLSX-documenten worden geopend in het geïnstalleerde spreadsheetprogramma.
- Om het programma te wijzigen, klikt u erop en klikt u vervolgens op **Selecteer programma**.




- Klik als u klaar bent op **OK**.

Als u deze stappen heeft voltooid, klik dan op de **Exporteer**-knop van uw keuze om de tekstherkenning te starten en uitvoerdocumenten aan te maken.

Ongedaan maken van een bewerking

De meeste van uw bewerkingen of geconfigureerde instellingen kunnen ongedaan gemaakt worden met de optie **Maak ongedaan**.

Het aantal keer ongedaan maken is onbeperkt. Ga naar het menu **Wijzig** en klik op **Maak ongedaan** (de laatste bewerking wordt weergegeven tussen haakjes). U kunt ook gebruik maken van de toetscombinatie command-Z.




Een nieuw project starten

Als u klaar bent met het opslaan van uw gescande documenten of om opnieuw te starten:

- Klik op **Nieuw** in de hoofdknoppenbalk.

Deze opdracht wist uw documenten uit Readiris zodat u een nieuw project kunt starten.



Automatische verwerking

Als u het verwerken in Readiris wilt versnellen of grote volumes gescande documenten moet verwerken, dan kunt u de functie **Automatische verwerking** gebruiken. Deze functie zorgt voor automatische verwerking van de documenten die u scant en opent in Readiris, converteert ze in het opgegeven uitvoerformaat en exporteert ze naar een specifieke opgegeven map of naar het geconfigureerde onlineopslagsysteem.

Om het automatisch verwerken te starten:

- Klik op **Automatische verwerking** in de knoppenbalk bovenaan.
- Selecteer **Automatisch alle geïmporteerde afbeeldingen verwerken**.
- Selecteer het gewenste **Uitvoerformaat**.
- Selecteer een **Uitvoermap of account** waarnaar de verwerkte documenten geëxporteerd moeten worden.



- Selecteer in welk **programma** de verwerkte bestanden geopend moeten worden.
- Start vervolgens het scannen of het openen van documenten in Readiris. Of sleep series afbeeldingsbestanden naar Readiris.

Belangrijke opmerkingen:

Als u verschillende documenten achtereenvolgend scant - bijvoorbeeld op een scanner met een documenttoevoer - dan worden alle documenten gebundeld in één uitvoerbestand. Dit geldt ook bij het openen van meerdere beeldbestanden tegelijk.

Als u documenten scant op een flatbedscanner, dan wordt elke pagina opgeslagen in een apart uitvoerbestand.



Tip: Naast Automatische verwerking beschikt **Readiris Corporate** ook over de functies **Reeksverwerking** en **Bewaakte map** voor het verwerken van grotere volumes.

Instellingen opslaan en laden

Readiris slaat de verwerkingsinstellingen automatisch op wanneer u de toepassing afsluit. Wanneer u Readiris de volgende keer opstart, past het programma dezelfde instellingen toe.

In geval u een specifieke instellingprofiel wilt opslaan:

- Selecteer eerst de vereiste instellingen.
- Klik in het menu **Instelling** op **Instellingen opslaan**.
- Geef de instellingen een naam, kies een locatie en klik op **Bewaar**.

De volgende instellingen worden opgeslagen: hoofdtaal en secundaire talen, herkenningssnauwkeurigheid prioriteit op snelheid, uitvoerformaat en alle geselecteerde uitvoerformaatopties, inclusief PDF-wachtwoorden, doelprogramma, onlineopslagsysteeminstellingen, paginaformaten, de paginascheidings- en indexeeropties, de opties pagina-analyse, ontvleken en pagina's rechtzetten en de trainingsopties.

Instellingen laden

Om een opgeslagen instellingenbestand te laden:

- Klik in het menu **Instelling** op **Open instellingen**.
- Blader naar het opgeslagen instellingenbestand:

Fabrieksinstellingen terugzetten

- Klik in het menu **Instelling** op **Herstel fabrieksinstellingen**.