



IRISmart Security

Installation und Aktivierung

v2.0

20200710

Canon

Inhalt

Systemanforderungen	3
Mindestsystemanforderungen	3
Empfohlene Systemausstattung	3
Unterstützte Betriebssysteme	3
Installation von IRISmart Security	4
Voraussetzungen für die Installation: .NET Framework	4
Erstinstallation von IRISmart Security	4
Aktualisieren von IRISmart Security	5
Aktivierung von IRISmart Security	5

Systemanforderungen

Mindestsystemanforderungen

- 2,2 GHz Prozessor (64 Bit)
- 4 GB RAM
- 5 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte

Empfohlene Systemausstattung

- Prozessor Intel i3, i5, i7 oder ähnlich. 2,6 GHz oder schneller (64 Bit) mit mindestens 2 Kernen
- 8 GB RAM
- 10 GB freier Speicherplatz, bevorzugt auf einem SSD-Laufwerk.
- Internetverbindung.

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 7 (64 Bit)
- Windows Server 2012 (64 Bit)
- Windows 8 (64 Bit)
- Windows 8,1 (64 Bit)
- Windows 10 (64 Bit) ** empfohlen

Warnung zu virtuellen Computern: Einige virtuelle Computer, die auf einem Laptop oder kleinen Computer ausgeführt werden, können möglicherweise nicht genutzt werden. Einige Scanner werden nicht richtig erkannt und die Installation von IRISmart Security kann fehlschlagen, wenn der virtuelle Computer nicht auf dem neusten Stand mit den neusten Windows-Updates ist. Beachten Sie auch, dass ein virtueller Computer mindestens 4 virtuelle Kerne haben muss.

Installation von IRISmart Security

Voraussetzungen für die Installation: .NET Framework

Beachten Sie, dass für die Installation von .NET Framework eine Internetverbindung erforderlich ist.

Für die Installation von IRISmart Security ist **.NET Framework 4.6.2** (oder höher) erforderlich.


Gehen Sie zum Microsoft Downloadcenter und installieren Sie das neuste .NET Framework 4.6 für Ihr Betriebssystem. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Dokuments ist dies die Version 4.6.2.

Erstinstallation von IRISmart Security


1. Laden Sie entsprechend Ihrer gekauften Version das Paket **IRISmart Security** von www.irislink.com/downloadcenterpro herunter.
2. Gehen Sie zum Speicherort des heruntergeladenen .zip-Pakets und entpacken Sie es.

So installieren Sie IRISmart Security:

1. Doppelklicken Sie auf **IRISmart Security.msi**, um die Installation zu starten.
2. Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf **Weiter**.
3. Markieren Sie **Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu** und klicken Sie auf **Weiter**.



4. Belassen Sie den **Standard-Zielordner** und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Belassen Sie das Häkchen im Kästchen **Desktop-Symbol** und klicken Sie auf **Installieren**.



6. Klicken Sie auf **Ja**, wenn das Fenster **Benutzerkontensteuerung** angezeigt wird.
7. Nachdem der Assistent die Installation abgeschlossen hat, klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Aktualisieren von IRISmart Security

Sie können auf der Benutzeroberfläche die Schaltfläche für automatische Updates verwenden. Wenn eine neuere Version von IRISmart Security verfügbar ist, wird dies angezeigt. Folgen Sie zum Aktualisieren einfach den Anweisungen.

Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Benutzerdaten entfernen möchten, **müssen Sie auf JA klicken**. Keine Sorge, alle von Ihnen gespeicherten Dateien bleiben erhalten. Wenn Sie die alten Benutzerdaten behalten, werden die neuen Projektfunktionen oder Einstellungen nicht aktualisiert.


Sie können dies auch manuell ausführen, indem Sie die neue Installationsdatei IRISmart Security.msi ausführen.

Aktivierung von IRISmart Security

Wichtig: Denken Sie unbedingt daran, die Antivirensoftware auf dem Computer zu deaktivieren, bevor Sie versuchen, IRISmart Security zu aktivieren. Nach Abschluss der Aktivierung können Sie die Antiviren-Software wieder aktivieren.

Beim ersten Starten von IRISmart Security werden Sie aufgefordert, die Anwendung zu aktivieren.

- Geben Sie Ihren **Aktivierungscode** in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf **Aktivieren**.
Der Aktivierungscode wurde Ihnen per E-Mail gesendet. Sollten Sie den Aktivierungscode nicht erhalten haben, wenden Sie sich unter der E-Mail-Adresse activation@iriscorporate.com an I.R.I.S.
- Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, klicken Sie auf **Manuelle Aktivierung** und senden Sie Ihren Aktivierungscode und Ihre Computer-ID von einem anderen Computer an activation@iriscorporate.com. Geben Sie die daraufhin erhaltene Lizenznummer ein und klicken Sie auf **Aktivieren**.



- Wenn im Fenster **Lizenz angenommen** angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**, um IRISmart Security zu starten.

Hinweis: Nachdem Sie IRISmart Security aktiviert haben, finden Sie die Seriennummer im Anwendungsmenü. Klicken Sie auf **Datei > Info > Basisinformationen**.

Tipp: Klicken Sie gegebenenfalls auf die Schaltfläche **In die Zwischenablage kopieren**, um alle Ihre aktivierte Funktionen und Aktivierungscodes zu kopieren. Sie können sie dann beispielsweise in eine E-Mail einfügen, um Support oder weitere Informationen anzufragen.