



IRISmart Security

Instalación y activación

v2.0

20200710

Canon

Contenido

Requisitos del sistema	3
Requisitos mínimos del sistema	3
Requisitos del sistema recomendados	3
Sistemas operativos compatibles	3
Instalación de IRISmart Security	4
Requisito previo a la instalación: .NET Framework	4
Instalación de IRISmart Security por primera vez	4
Actualización de IRISmart Security	5
Activación de IRISmart Security	5

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos del sistema

- Procesador a 2,2 GHz (64 bits).
- 4 GB de memoria RAM.
- 5 GB de espacio libre en el disco duro.

Requisitos del sistema recomendados

- Procesador Intel i3, i5, i7 o similar. 2,6 GHz o superior (64 bits), con un mínimo de 2 núcleos.
- 8 GB de memoria RAM.
- 10 GB de espacio libre en el disco duro (preferiblemente en una unidad de disco de estado sólido).
- Conexión a Internet.

Sistemas operativos compatibles

- Windows 7 (64 bits)
- Windows Server 2012 (64 bits)
- Windows 8 (64 bits)
- Windows 8.1 (64 bits)
- Windows 10 (64 bits)** recomendado

Advertencia sobre las máquinas virtuales: algunas máquinas virtuales que se ejecutan en ordenadores portátiles o equipos pequeños no se pueden utilizar. Si las máquinas virtuales no tienen instaladas las últimas actualizaciones de Windows, es posible que algunos escáneres no se reconozcan correctamente y que la instalación de IRISmart Security falle. Además, las máquinas virtuales deben tener al menos cuatro núcleos virtuales.

Instalación de IRISmart Security

Requisito previo a la instalación: .NET Framework

Tenga en cuenta que necesitará una conexión a Internet para instalar .NET Framework.

Para utilizar IRISmart Security es necesario tener instalado **4.6.2 .NET Framework** (o posterior).


Vaya al centro de descargas de Microsoft e instale la última versión de .NET Framework 4.6 para su sistema operativo. En el momento de redactar este documento, la última versión disponible es la 4.6.2.

Instalación de IRISmart Security por primera vez


1. En función de la versión que haya adquirido, descárguese el paquete de **IRISmart Security** desde www.irislink.com/downloadcenterpro.
2. Abra la carpeta en la que haya descargado el paquete .zip y descomprímalo.

Para instalar IRISmart Security:

1. Haga doble clic en el archivo **IRISmart Security.msi** para iniciar la instalación.
2. En la pantalla de bienvenida haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione **Acepto los términos del Contrato de licencia** y haga clic en **Siguiente**.



4. Utilice la **carpeta de destino** predeterminada y haga clic en **Siguiente**.
5. Deje activada la opción **Icono en el escritorio** y haga clic en **Instalar**.



6. Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí**.
7. Cuando finalice la instalación haga clic en **Terminar**.

Actualización de IRISmart Security

Para actualizar la aplicación de forma automática puede utilizar el botón Actualización de la interfaz. Si existe una actualización de IRISmart Security, se mostrará. Para instalar la actualización siga las instrucciones.

Cuando el programa le solicite si desea eliminar los datos de usuario, **haga clic en Sí**. No perderá ninguno de los archivos que tenga guardados. En cambio, si conserva los datos de usuario antiguos, no se actualizarán los ajustes o características de los nuevos proyectos.


También puede realizar esta acción manualmente ejecutando el nuevo archivo de instalación IRISmart Security.msi.

Activación de IRISmart Security

Nota importante: desactive el software antivirus del ordenador antes de activar IRISmart Security. Tras finalizar la activación, podrá volver a activar el software antivirus.

Cuando ejecute IRISmart Security por primera vez, se le pedirá que lo active.

- Introduzca el **Código de activación** en el campo correspondiente y haga clic en **Activar**. El código de activación se envía por correo electrónico. Si todavía no lo ha recibido, póngase en contacto con I.R.I.S. en la dirección activation@irisporate.com.
- Si no tiene acceso a Internet, haga clic en **Activación manual** y envíe su código de activación e ID del ordenador a activation@irisporate.com desde otro equipo. Le enviaremos un código de licencia que deberá introducir. A continuación, haga clic en **Activar**.



- Cuando aparezca **Licencia aceptada** en la ventana, haga clic en **Aceptar** para iniciar IRISmart Security.

Nota: una vez activado IRISmart Security, encontrará el número de serie en el menú Aplicación. Haga clic en **Archivo > Información > Generalidades**.

Consejo: en caso necesario, haga clic en el botón **Copiar al Portapapeles** para copiar todas las características activadas y los códigos de activación. De este modo podrá pegarlos en un correo electrónico, por ejemplo, para solicitar ayuda o más información.