



IRISmart Security

Installation et activation

v2.0

20200710

Canon

Sommaire

| | |
|---|---|
| Configuration système | 3 |
| Configuration minimale requise | 3 |
| Configuration recommandée | 3 |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | 3 |
| Installation d'IRISmart Security | 4 |
| Conditions préalables à l'installation : .NET Framework | 4 |
| Première installation d'IRISmart Security | 4 |
| Mise à jour d'IRISmart Security | 5 |
| Activation d'IRISmart Security | 5 |

Configuration système

Configuration minimale requise

- Processeur 2,2 GHz (64 bits)
- 4 Go de mémoire RAM
- 5 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

- Processeur Intel i3, i5, i7 ou similaire. 2,6 GHz ou supérieur (64 bits), avec au moins deux cœurs.
- 8 Go de mémoire RAM
- 10 Go d'espace disque disponible, de préférence sur un disque électronique (SSD).
- Connexion Internet.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Windows 7 (64 bits)
- Windows Server 2012 (64 bits)
- Windows 8 (64 bits)
- Windows 8.1 (64 bits)
- Windows 10 (64 bits)** recommandé

Avertissement concernant les machines virtuelles : il ne sera peut-être pas possible d'utiliser certaines machines virtuelles exécutées sur un portable ou un petit ordinateur. Certains scanners ne sont pas correctement reconnus et l'installation d'IRISmart Security peut échouer si les machines virtuelles ne disposent pas des dernières mises à jour Windows. Notez également qu'une machine virtuelle doit posséder au moins 4 cœurs virtuels.

Installation d'IRISmart Security

Conditions préalables à l'installation : .NET Framework

Notez que vous avez besoin d'une connexion Internet pour installer .NET Framework.

IRISmart Security nécessite l'installation de la version **.NET Framework 4.6.2** (ou ultérieure).


Accédez au centre de téléchargement Microsoft et installez la dernière version .NET Framework 4.6 pour votre système d'exploitation. La version 4.6.2 était la seule version disponible au moment de la rédaction de ce document.

Première installation d'IRISmart Security


1. Suivant la version que vous avez achetée, téléchargez le package **IRISmart Security** à l'adresse www.irislink.com/downloadcenterpro.
2. Accédez à l'emplacement où vous avez téléchargé le package .zip et décompressez-le.

Pour installer IRISmart Security :

1. Double-cliquez sur le fichier **IRISmart Security.msi** pour démarrer l'installation.
2. Cliquez sur **Suivant** dans l'écran d'accueil.
3. Sélectionnez l'option **J'accepte les conditions du contrat de licence** et cliquez sur **Suivant**.



4. Conservez le **Dossier de destination par défaut** et cliquez sur **Suivant**.
5. Conservez l'option **Raccourci sur le bureau** activée et cliquez sur **Installer**.



6. Cliquez sur **Oui** si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche.
7. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**.

Mise à jour d'IRISmart Security

Vous pouvez utiliser le bouton de mise à niveau automatique dans l'interface. Si une version plus récente d'IRISmart Security est disponible, elle sera affichée. Suivez simplement les instructions et l'application sera mise à jour.

Lorsque l'application vous demande si vous souhaitez supprimer les données utilisateur, **vous devez cliquer sur OUI**. Ne vous inquiétez pas, tous les fichiers que vous avez enregistrés seront conservés. Si vous conservez les anciennes données utilisateur, les nouveaux paramètres ou fonctionnalités de projet ne seront pas mis à jour.


Vous pouvez également opter pour une mise à jour manuelle en exécutant le nouveau programme d'installation IRISmart Security.msi.

Activation d'IRISmart Security

Important : pensez à désactiver le logiciel antivirus sur l'ordinateur avant d'activer IRISmart Security. Une fois l'activation terminée, vous pouvez réactiver l'antivirus.

Lorsque vous exécutez IRISmart Security pour la première fois, vous êtes invité à l'activer.

- Entrez le **code d'activation** dans le champ correspondant et cliquez sur **Activer**.
Le code d'activation vous a été envoyé par e-mail. Si vous n'avez pas encore reçu votre code d'activation, contactez I.R.I.S. à l'adresse activation@iriscorporate.com.
- Si vous n'avez pas accès à Internet, cliquez sur **Activation manuelle** et envoyez votre code d'activation et votre ID machine à l'adresse activation@iriscorporate.com depuis un autre ordinateur. Entrez le code de licence que vous recevez en retour et cliquez **Activer**.



- Lorsque le message **Licence acceptée** s'affiche, cliquez sur **OK** pour démarrer IRISmart Security.

Remarque : dès qu'IRISmart Security a été activé, son numéro de série apparaît dans le menu Application. Cliquez sur **Fichier > Info > Généralités**.

Conseil : le cas échéant, cliquez sur le bouton **Copier dans le Presse papier** pour copier toutes les fonctionnalités activées et les codes d'activation. Vous pouvez ensuite les coller dans un e-mail, par exemple lorsque vous avez besoin d'un support ou d'informations complémentaires.