



IRISmart Security

Installazione e attivazione

v2.0

20200710

Canon

Contenuti

| | |
|---|---|
| Requisiti di sistema..... | 3 |
| Requisiti minimi di sistema..... | 3 |
| Requisiti di sistema consigliati..... | 3 |
| Sistemi operativi supportati | 3 |
| Installazione di IRISmart Security | 4 |
| Prerequisiti di installazione: .NET Framework | 4 |
| Prima installazione di IRISmart Security..... | 4 |
| Aggiornamento di IRISmart Security | 5 |
| Attivazione di IRISmart Security | 5 |

Requisiti di sistema

Requisiti minimi di sistema

- Processore da 2,2 GHz (64 bit).
- 4 GB di RAM.
- 5 GB di spazio libero su disco.

Requisiti di sistema consigliati

- Processore Intel i3, i5, i7 o simili. 2,6 GHz o più veloce (64 bit), minimo 2 core.
- 8 GB di RAM.
- 10 GB di spazio libero su disco, preferibilmente su SSD (Unità a stato solido).
- Connessione Internet.

Sistemi operativi supportati

- Windows 7 (64 bit)
- Windows Server 2012 (64 bit)
- Windows 8 (64 bit)
- Windows 8,1 (64 bit)
- Windows 10 (64 bit) ** consigliato

Avvertenza sulle macchine virtuali: alcune macchine virtuali potrebbero non funzionare su computer portatili o di dimensioni ridotte. Alcuni scanner non vengono riconosciuti correttamente e l'installazione di IRISmart Security potrebbe non riuscire in caso di macchine virtuali non in linea con gli ultimi aggiornamenti di Windows. Si noti inoltre che una macchina virtuale deve avere almeno 4 memorie centrali virtuali.

Installazione di IRISmart Security

Prerequisiti di installazione: .NET Framework

Per installare .NET Framework è necessaria una connessione Internet

IRISmart Security richiede l'installazione di **.NET Framework 4.6.2** (o versioni successive).


Accedere online al Download Center di Microsoft e installare l'ultima versione di .NET Framework 4.6 per il proprio sistema operativo. La versione 4.6.2 è la versione più recente disponibile al momento della redazione del presente documento.

Prima installazione di IRISmart Security


1. In base alla versione acquistata, scaricare il pacchetto **IRISmart Security** da www.irislink.com/downloadcenterpro.
2. Selezionare il percorso in cui è stato scaricato il pacchetto .zip e decomprimerlo.

Per installare IRISmart Security:

1. Fare doppio clic su **IRISmart Security.msi** per avviare l'installazione.
2. Fare clic su **Avanti** nella pagina iniziale.
3. Selezionare **Accetto i termini del Contratto di Licenza** e fare clic su **Avanti**.



4. Mantenere l'impostazione predefinita **Cartella di destinazione** e fare clic su **Avanti**.
5. Tenere selezionata l'opzione **Icona desktop** e fare clic su **Installa**.



6. Fare clic su **Sì** se appare la finestra **Controllo dell'account utente**.
7. Una volta completata la procedura guidata, fare clic su **Fine**.

Aggiornamento di IRISmart Security

È possibile utilizzare il pulsante di Aggiornamento automatico presente sull'interfaccia. Se ci sono nuove versioni di IRISmart Security disponibili, saranno visibili. Seguire le istruzioni per eseguire l'aggiornamento.

Quando verrà chiesto di rimuovere i dati utente, **fare clic su Sì**. Non preoccuparti, tutti i file salvati rimarranno al loro posto. Se vengono mantenuti i vecchi dati utente, non verranno aggiornate le nuove funzionalità o impostazioni dei progetti.


L'aggiornamento può anche essere eseguito manualmente avviando il nuovo programma di installazione IRISmart Security.msi.

Attivazione di IRISmart Security

Importante: assicurarsi di aver disattivato il software antivirus del computer prima di provare ad attivare IRISmart Security. Al termine dell'attivazione sarà possibile attivare nuovamente il software antivirus.

Al primo avvio di IRISmart Security verrà richiesto di procedere all'attivazione.

- Inserire il **Codice di attivazione** nel campo corrispondente e fare clic su **Attiva**.
Il codice di attivazione è stato inviato tramite email. Nel caso in cui non si abbia ancora ricevuto il codice di attivazione, contattare I.R.I.S. all'indirizzo activation@irisporate.com.
- Se non si ha accesso ad Internet, fare clic su **Attivazione manuale**, inviare il proprio codice di attivazione e l'ID computer all'indirizzo activation@irisporate.com da un altro computer.
Inserire il codice di Licenza che ti verrà inviato e fare clic su **Attiva**.



- Quando nella finestra appare **Licenza accettata**, fare clic su **OK** per avviare IRISmart Security.

Nota: una volta attivato IRISmart Security, il numero di serie si troverà nel menu Applicazione. Fare clic su **File > Informazioni > Generale**.

Suggerimento: se necessario, fare clic sul pulsante **Copia negli appunti** per copiare tutte le funzionalità attivate e i codici di attivazione. È poi possibile incollarli in un'email, per esempio per richiedere assistenza o ulteriori informazioni.