




IRISCompressor™

Gebruikshandleiding

Inhoud

Introductie	1
BELANGRIJKE OPMERKINGEN	1
Juridische informatie	3
Installatie en Setup	5
Systeemvereisten	5
Installatie	5
Activering	7
Automatische update	9
Registratie	10
Verwijderen	10
IRISCompressor gebruiken	13

INTRODUCTIE

IRISCompressor is een handig compressiehulpmiddel waarmee u uw afbeeldings- en PDF-bestanden in slechts enkele muisklikken kan converteren in gecomprimeerde PDF- of XPS-bestanden.

De PDF- en XPS-bestanden die IRISCompressor genereert zijn volledig tekstdoorzoekbaar, dankzij de OCR-technologie van I.R.I.S. (Optical Character Recognition).

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

IRISCompressor kan één afbeeldings- of PDF-bestand per keer comprimeren. Een bestand mag maximaal 10 pagina's bevatten. De tekstherkenning kan worden uitgevoerd in de taal die u tijdens de installatie hebt geselecteerd.

Indien u meer bestanden tegelijk wil verwerken, schakel dan over op **IRISCompressor Pro**.

Indien u grotere invoerbestanden, of zelfs hele reeksen invoerbestanden wil comprimeren, dan raden we u andere I.R.I.S.-producten aan zoals **Readiris** en **IRISDocument Server**. Die producten zijn ook in staat OCR uit te voeren op een groot aantal talen. Bezoek de I.R.I.S.-website **<http://www.irislink.com>** voor meer informatie.

De informatie en procedures die in deze documentatie zijn beschreven, zijn gebaseerd op het besturingssysteem Windows 7.
--

JURIDISCHE INFORMATIE

ICOMP_Normal-dgi/pko-259012012-04

Copyrights

Copyrights ©2011-2012 I.R.I.S. All rechten voorbehouden.

I.R.I.S. bezit de copyrights op de IRISCompressor-software en deze publicatie.

De informatie in dit document is eigendom van I.R.I.S. De inhoud is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving en houdt geen verbintenis vanwege I.R.I.S. in. De software die in dit document is beschreven, wordt geleverd onder een licentieovereenkomst die de gebruiksvoorwaarden voor dit product vermeldt. De software mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van die overeenkomst. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een retrievalsysteem of vertaald in een andere taal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van I.R.I.S.

Handelsmerken

Het I.R.I.S.-logo en IRISCompressor zijn handelsmerken van I.R.I.S.

OCR ("Optical Character Recognition"), IDR ("Intelligent Document Recognition") en iHQC ("intelligent High Quality Compression) technologie door I.R.I.S.

Alle andere producten die in deze handleiding worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

iHQC™ patent-protected. US Patent No. 8,068,684 B2.

INSTALLATIE EN SETUP

SYSTEEMVEREISTEN


Dit zijn de **minimale systeemvereisten** om IRISCompressor te gebruiken:

- Een Pentium-pc
- 128 MB RAM
- 115 MB hardeschijfruimte
- Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 besturingssysteem

INSTALLATIE


Voor u het installatieprogramma start:

Controleer of u de 32-bitversie of 64-bitversie nodig hebt. Ga naar het **Configuratiescherm** van Windows en klik op **Systeem**. Controleer dan het **Systeemtype**.



Om IRISCompressor te installeren:

- **ESD-versie:** download het installatieprogramma op uw computer.
- Dubbelklik op het installatieprogramma om het te starten.



- Selecteer de taal van het installatieprogramma en klik op **OK**.

OPGELET IRISCompressor Standard: de taal die u hier installeert is ook de taal waarin u uw documenten zal kunnen herkennen.



- Klik op **Volgende** en volg dan de instructies op het scherm.
- Selecteer **Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst** en klik op **Volgende**.
- Voer een **Gebruikersnaam** en **Organisatie** in (optioneel).
- Selecteer de doelmap waarin IRISCompressor zal worden geïnstalleerd, en klik op **Installeren**.

De standaardmap is C:\Program Files\I.R.I.S.\IRISCompressor.

- Klik op **Voltooien** om de installatie te beëindigen.

 Het valt af te raden meer dan één versie van IRISCompressor tegelijk te installeren. Indien u wil upgraden naar een hogere versie, verwijder dan altijd eerst uw huidige versie voor u de hogere versie installeert. Zie het artikel **Verwijderen** voor meer informatie.

ACTIVERING


Eenmaal u IRISCompressor hebt geïnstalleerd, moet u het activeren. Niet-geactiveerde versies van IRISCompressor kan u slechts gedurende 10 dagen gebruiken.

Om IRISCompressor te activeren:

- Klik rechts op een bestand dat u wil comprimeren, en selecteer dan **IRISCompressor > Comprimeer hier** in het menu dat verschijnt.

 IRISCompressor	►	Comprimeer hier
Send to IRISConnect ...	►	Comprimeer naar favoriete map

- U wordt gevraagd om IRISCompressor te activeren. Kies **Ja** om dat te doen.



- Vul uw **Activeringscode** in in het bijhorende veld.


Indien u een ESD-versie (Electronic Software Delivery) van IRISCompressor downloadde, dan werd de activeringscode naar uw e-mailadres verstuurd.

Indien u een gewone versie kocht, dan vindt u de activeringscode in de doos.

- Klik daarna op **Volgende** en volg de instructies op het scherm.

Merk op dat een internetverbinding vereist is om de activering te voltooien.

Indien u niet over een internetverbinding beschikt op deze computer maar IRISCompressor toch wil activeren, klik dan toch of **Volgende**. Er verschijnt een nieuw dialoogvenster. Selecteer **Manuele activering** en volg de instructies.



AUTOMATISCHE UPDATE

Telkens er een nieuwe update beschikbaar is zal u worden gevraagd die te installeren. Klik op **Downloaden en Installeren** om dat te doen.



REGISTRATIE

Wanneer u IRISCompressor voor de eerste keer start, zal u worden gevraagd zich te registreren. Uw versie van IRISCompressor registreren levert allerlei voordelen op zoals productupdates, productondersteuning, korting op nieuwe producten, enz.

Om te registreren:

Vul het registratieformulier in en klik dan op **Nu registreren**.

VERWIJDEREN

Om IRISCompressor te verwijderen:

- Sluit **IRISCompressor**.
- Ga naar het **Configuratiescherm** van Windows.

- Klik op **Programma's en onderdelen**.
- Selecteer dan **IRISCompressor** uit de lijst en klik op **Verwijderen**.

IRISCOMPRESSOR GEBRUIKEN

Met IRISCompressor kan u uw afbeeldings- en PDF-bestanden comprimeren tot gecomprimeerde PDF- of XPS-bestanden.

Ondersteunde afbeeldingsformaten

IRISCompressor kan de volgende afbeeldingsformaten comprimeren:

JPEG	JP2K (JPEG2000)
BMP	TIFF
PDF*	GIF
PNG	

***Opmerking:** PDF-bestanden die afbeeldingen bevatten leveren het beste compressieresultaat op. PDF-bestanden die alleen tekst bevatten worden nauwelijks gecomprimeerd.

Om uw afbeeldings- of PDF-bestanden te comprimeren:

- Selecteer de bestanden die u wil comprimeren.

Opmerking: IRISCompressor kan maximaal 10 pagina's tegelijk comprimeren. Zorg er dus voor dat het totale aantal pagina's 10 niet overschrijdt. Ter informatie: 1 afbeelding komt overeen met 1 pagina. Indien u documenten probeert te comprimeren die

meer dan 10 pagina's bevatten, worden alleen de eerste 10 verwerkt.

- Klik rechts op de bestanden en selecteer **IRISCompressor** in het menu dat verschijnt.

 IRISCompressor	Comprimeer hier
Send to IRISConnect ...	Comprimeer naar favoriete map

- Klik op **Comprimeer hier** om het bestand op dezelfde locatie als het origineel te comprimeren.

Uw bestanden worden standaard omgezet naar gecomprimeerde PDF-bestanden.

Opmerking: indien u gewone PDF-bestanden omzet naar gecomprimeerde PDF-bestanden, dan worden de originele bestanden vervangen door de gecomprimeerde versies.


De uitvoerbestanden die IRISCompressor genereert zijn standaard **tekstdoorzoekbaar**, dankzij de OCR technologie van I.R.I.S.

Belangrijk: Adobe Reader wordt aangeraden om gecomprimeerde PDF-bestanden te openen op een mobiel besturingssysteem (zoals op een iPad of Android tablet).

- Klik op **Comprimeer naar favoriete map** om het bestand naar een bepaalde map te comprimeren. De standaardmap is **Documenten (C:\Gebruikers\"UwGebruiker\"Documenten)**.

Om de standaardinstellingen te wijzigen:

- Klik rechts op een bestand.
- Selecteer **IRISCompressor**, en klik op **Opties**.



Indeling

Selecteer de uitvoerindeling die u wil genereren: **PDF** of **XPS**.

Belangrijk: Adobe Reader wordt aangeraden om gecomprimeerde PDF-bestanden te openen op een mobiel besturingssysteem (zoals op een iPad of Android tablet).

OCR

Selecteer **Ingeschakeld** indien u wil dat IRISCompressor de tekst in uw afbeeldingen herkent. IRISCompressor genereert dan tekstdoorzoekbare uitvoerbestanden. Indien OCR is uitgeschakeld

comprimeert IRISCompressor uw afbeeldingen gewoon zonder de tekst te herkennen.

Opmerking: de OCR-taal is de taal die u selecteerde tijdens de installatie. Om een andere OCR-taal te selecteren, verwijder IRISCompressor, installeer het opnieuw en kies daarbij een andere taal.

Opmerking: zorg ervoor dat de OCR-taal overeenkomt met de taal van uw bestanden. Indien u de verkeerde taal selecteert, zal dat leiden tot teleurstellende herkenningresultaten.

Favoriete uitvoermap

De Favoriete uitvoermap is de map waarin IRISCompressor de gecomprimeerde uitvoerbestanden genereert. Standaard is dat de map **C:\Gebruikers\"UwGebruiker\"Documenten**. Klik op bladeren om de map te wijzingen.

Geavanceerde opties

- Selecteer **Auto. Rechtzetten** indien u afbeeldingen verwerkt die niet volledig recht zijn. Deze optie zet ze automatisch recht.



Opmerking: de helling mag maximaal 10 graden bedragen.

- Selecteer **Auto. Oriënteren** indien u een combinatie van afbeeldingen verwerkt met verticale en horizontale tekst. De optie **Auto. Oriënteren** roteert alle afbeeldingen in dezelfde richting.

Opmerking: de afbeeldingen moeten tekst bevatten opdat IRISCompressor de oriëntatie kan bepalen.

