

Readiris™ 17



No retyping. No paper.
Just smart documents.

第 1 章：安装和激活

系统要求

使用 Readiris 所需的**最低系统配置**：

- 64 位英特尔处理器的 Mac 电脑
- 操作系统为 Mac OS X 10.11 或更高版本。不支持以前版本的 Mac OS 操作系统。
- 400 MB 空闲硬盘空间。

安装和激活

安装

- 从 www.irislink.com/softwaredownload 下载 Readiris 软件包。
- 运行 Readiris 安装包，按照屏幕上的说明安装。
- 同意许可协议条款。
- 然后单击**安装**开始实际的安装过程。

可能要求您输入管理员用户名和密码来安装 Readiris。

激活

- 系统会提示您**激活** Readiris。
- **激活码**包括 34 个字符。根据您购买 Readiris 的方式，可在这些地方找到激活码：
 - 在产品盒内的“License sheet for SN for IRIScan...” 许可证页上
 - 在电子购物的确认电子邮件中
- 输入**激活密钥**，然后单击**激活**。

注意，激活需要互联网连接。如果您无法连接到互联网，请参阅下面的手动激活。

如果您此时不想激活 Readiris，还可选择继续试用。填写表单，然后单击“开始试用”。下次启动 Readiris 时，将再次提示您激活软件。



感谢您选择 Readiris 17

选择下面的选项开始使用

● 我有激活密钥：

可在产品包装盒内找到 34 位激活密钥，
或者，也可在购买产品的确认电子邮件中找到。

● 我想先试用：

请填写下列表单，以开始您的 10 天免费试用

名字

姓氏

国家

电子邮件


☐ 我已阅读并同意“隐私政策”。

☐ 我同意接受来自 I.R.I.S. 的电子邮件、软件更新和产品介绍。

手动激活

如果您无法连接互联网，或在激活过程中发生错误，将显示一条错误消息让您进行手动激活。

- 若要如此，请单击错误消息中的**手动激活**。



- 单击**保存为文本文件**以保存 I.R.I.S. 手动激活需要的所有信息。建议保留默认文件名和默认存储位置。



- 在另一台已连接互联网的计算机上：打开对话框中所指的网页：<http://www.irislink.com/register/readiris16mac>
- 在网页上单击**提交问题**链接。

Activate Readiris

In order to complete your Readiris manual operation, please [submit a ticket](#) here with your product details.

Copy/paste your activation code and the identification number of your machine to the description field OR Save as text file and attach the txt file to the ticket.

The following screenshot might help you to find the requested data's:

- 填写所有必填字段，然后单击页面底部的**添加文件**。
- 选择您保存的文本文件。
默认的文件名是 **Readiris Activation.text**。默认存储位置是桌面。

Attach Files [ Add File] —

- 单击**提交**以提交问题。
您将在 24 小时内通过电子邮件收到许可证文件。
- 返回到 Readiris，在**激活**对话框中单击**导入许可证文件**。



- 安装完成时，单击**关闭**。

软件注册

获得**技术支持**需要注册软件。它还可以提供其他益处，如免费升级、免费试用版下载、视频教程、新产品折扣等。

要注册 Readiris：

- 在**Readiris**菜单上，单击**注册**转到注册页面。



- 填写您的资料，然后单击**提交**。

注意，需通过 Internet 连接完成注册。

检查更新

注册您的 Readiris 之后，您有权免费获得软件更新。

要查看是否有可用的更新：

- 在Readiris菜单上，单击搜索更新。



注：Readiris 每 20 天自动检查更新。

卸载 Readiris

要从您的计算机移除 Readiris :

- 单击 **Finder** 并打开 **Applications** 文件夹。
- 拖动 **Readiris** 到**废纸篓**。

Readiris 将从您的机器上移除。

注意 : Readiris **首选项** 不会在您拖动 **Readiris** 到废纸篓时移除, 以便于您过后重新安装软件时使用。

要移除首选项 :

- 在 Finder 的 **Go** 菜单中, 按住 **Alt**。
- 单击 **Library > Library > Application Support**。
- 拖动 **Readiris** 文件夹到废纸篓。

技术支持

注册您的 Readiris 副本之后，您有权免费获得技术支持。在我们网站www.irislink.com/support的**技术 支持**部分，您可以看到 F.A.Q（常见问题回答）、视频教程和更多解决常见问题的信息。

如果依然找不到问题的答案，单击**技术支持联系** 并填写**网络联系表**。

第 2 章：入门

浏览界面

Readiris 界面如下（默认模式）：



界面包含如下组件和面板：

1.Readiris 菜单栏

Readiris 菜单栏将 Readiris 中所有可用的命令和选项予以分组，包括高级设置。

2.顶端工具栏

顶端工具栏是 Readiris 中最重要的工具。它包含扫描和导出文档所需的所有基本命令。

提供了三个默认的**导出**按钮，用来将文档导出为 **PDF**、**DOCX** 和 **XLSX**。




要更改其中一个**导出**按钮的默认选项，请单击并按住该按钮，直到出现**选项**菜单。然后将光标移动到**选项**菜单并打开它。



如果默认导出按钮不满足您的需求和您想要选择不同的输出格式，请单击**导出选项**。然后将所需的输出格式拖到**收藏夹**列表，并配置其选项。有关更多信息，请参阅[选择输出格式](#)。

请注意，您还可以通过添加或删除命令来自定义顶部工具栏。操作如下：

- **Ctrl**-单击工具栏，然后单击**定制工具栏**。



- 拖放所需的命令，即可从工具栏移开，或移动到工具栏。

3.扫描的图像

在 Readiris 中扫描或打开页面时，该页面以图像方式进行分析 and 显示。默认不显示各个识别区域。

- 单击图像时，将显示位于鼠标单击位置的区域。
- 单击并拖动进行矩形选择时，将显示矩形内的所有区域。
- 选定**编辑/选择所有区域**(Cmd-A)时，将显示所有区域

所选区域的内容可以复制到剪贴板或 [Evernote](#)。

显示所有区域，并能使用[版面设置模式](#)中的工具进行编辑。

4.页面面板

“页面”面板中显示了您在 Readiris 中扫描或打开的每个页面的缩略图。页面从上到下处理。要变更页面的顺序，将页面从一个位置拖至另一个位置。

要获得页面缩略图的更好概览，您可切换到缩略图视图。此视图下，将仅显示页面缩略图。不再显示分析的图像。缩略图视图中的缩略图按从上到下、从左到右排列。

要切换到缩略图视图，请单击页面面板底部的缩略图视图图标。



5.图像和版面设置编辑工具栏

图像和版面设置编辑工具栏可用来修改当前页面：添加**批注**、打开**文本校正器**、更改页面**版面设置**、对倾斜扫描的页面进行**纠偏**、**旋转**页面、**调节**图像质量等。指向不同的按钮以显示其工具提示。

有关更多信息，请参阅章节[优化扫描的文档](#)和[编辑识别的文档](#)。

更改用户界面语言

Readiris 以 Mac 系统首选项中当前激活的用户界面语言打开。

要更改 Readiris 用户界面语言：

- 单击**系统首选项**图标。



- 单击**语言和区域**图标。



- 将选定的语言拖动到列表最上面。

Readiris 提供下列语言的用户界面：英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、荷兰语、俄语、日语、繁体中文、简体中文、朝鲜语、丹麦语、芬兰语、挪威语、葡萄牙语、巴西葡语、瑞典语和土耳其语。

- 关闭 Readiris 并重新启动计算机以应用新的语言设置。

在 Readiris 中配置扫描仪

Readiris 支持所有兼容 **Twain 1.9** 的扫描仪，所有兼容 **Image Capture** 的扫描仪，以及 **IRIScan 3** 及更高版本的扫描仪。大多数图像捕捉扫描仪都是即插即用的。但在使用 Twain 扫描仪之前，必须先已在 Mac 上安装了其驱动程序。

Twain 扫描仪

- 将扫描仪连接到 Mac，并开启电源。
- 安装扫描仪的 Twain 驱动程序。

通常可在随扫描仪提供的 CD-ROM 上或扫描仪厂商的网站上找到驱动程序。它们不是 I.R.I.S. 提供的。注意，某些扫描仪驱动程序在最新版本 Mac OS 中可能无法使用。请参阅扫描仪随附的文档查找所支持的平台。如果需要，联系扫描仪厂商。

IRIScan Express 扫描仪

- 将 IRIScan Express 扫描仪连接到 Mac，并开启电源。
- 如果您的 IRIScan 产品中包含 Readiris，则在安装 Readiris 时已安装驱动程序。

否则，请访问网站 www.irislink.com/support 下载和安装所需的驱动程序。

IRISCard Anywhere / IRIScan Anywhere / IRIScan Book 扫描仪

使用这些扫描仪时，无需安装任何驱动程序。这些扫描仪不是 Twain 驱动式扫描仪，并非从任何应用程序内启动来扫描文档。它们可单独使用，不连接任何计算机。扫描的文档储存在扫描仪的内存里（或选配的 SD 卡 / USB 闪存驱动器中）。当连接扫描仪或将 SD 卡或 USB 闪存插入到 Mac 上时，可以直接将它们加载到 Readiris。

要检查扫描仪是否已成功安装：

- 在 **Readiris** 菜单上，单击**首选项**。
- 单击 **扫描仪**选项卡。
- 您应该能看到您的扫描仪在列表中*。

* IRISCard Anywhere、IRIScan Anywhere 和 IRIScan Book 扫描仪不属此类。



如果您的扫描仪不在列表中，则表示其驱动程序未成功安装。

- 完成扫描仪配置之后，您可以使用扫描仪默认设置开始扫描。

第 3 章：基本文档处理

使用基本配置通过 Readiris 处理文档非常简单。在本章节中，我们讨论在执行此类基本配置时应采取的步骤。有关所有配置步骤的详细信息，请参阅第 4 至 10 章。

步骤 1：扫描、打开或拖放您的图片

要扫描纸质文档，您必须正确配置扫描仪。如果需要，请参阅章节[配置您的扫描仪](#)。

- 单击 **扫描** 使用扫描仪扫描纸质文档。

将打开预览窗口并显示您的扫描仪设置。对于 TWAIN 扫描仪而言，不同扫描仪的设置亦有差异。

- 选择**颜色**和 **300 DPI** 作为首选项以获得最佳效果。
- 选择所需的**页面分析选项**：

默认选中**页面分析**。此选项将您的文档分割成各个识别区域。如果没有识别区域，Readiris 无法处理您的文档。如选择禁用此功能，您需要在文档上手动绘制区域。

Readiris 可以对文档进行**纠偏**（拉直）或使用**页面方向检测**来**旋转**页面。

当扫描仪在文档周围生成黑边框，或文档中有部分信息在页面之外时，Readiris 将在文档边框上创建识别区域，即使它们并不包含有用的内容。这时候，建议使用选项**忽略边框区域**。

The screenshot shows a configuration window with the following settings:

- 扫描模式: 送纸器
- 名称: 扫描
- 图像种类: 颜色
- 分辨率: 300 DPI
- 大小: A4
- 页面分析选项:
 - ☒ 页面分析
 - ☐ 页面方向检测
 - ☐ 页面纠偏

或

- 单击 **文件** 打开现有图像文件。
- 选择所需的**页面分析选项**。


这里提供相同的**页面分析选项**。

This close-up shows the '页面分析选项' (Page Analysis Options) section with the following settings:

- ☒ 页面分析
- ☐ 页面方向检测
- ☐ 页面纠偏

或将 PDF 和图像文件拖放到 Readiris。可有多种方法。

- 您可将文件拖放到 Dock 中的 Readiris 图标上。
图像被加载到 Readiris 后，文件将被添加。
- 您可将文件拖放到已打开的 Readiris 界面中。

 **提示：**将文件拖动到“页面”面板时，可以选择插入的具体位置。



- 您可从照片应用拖放图像文件到已打开的 Readiris 界面中。

注意：不支持将图像文件从照片应用拖到 Dock 中的 Readiris 图标上。

识别区域在版面设置模式中可见，可从[图像和版面设置编辑工具栏](#)上打开。



步骤 2：修改页面或区域


可对扫描和加载到 Readiris 的图像轻松修改。

- 要变更页面的顺序，将缩略图拖至页面面板中的另一个位置。
- 要删除页面，请选择页面然后单击删除图标。

如需纠正 OCR 错误，请使用文本校正。更多信息，请参阅章节[编辑识别的文档](#)。

步骤 3：选择识别语言。

使用 Readiris 时，选择正确的文档语言对获得良好的识别效果非常重要。



步骤 4：配置输出

要将文档直接导出为默认输出格式到默认目的地，请单击其中一个默认**导出**按钮。



要更改“导出”按钮的默认设置：

- 单击并按住**导出**按钮，直至出现**选项**菜单。



- 现在，您可以更改格式和目标地选项。



要选择一个不同于三个默认值的输出格式：


- 单击**导出选项**。
- 选择所选格式，并将之拖至**收藏夹**列表中。
- 配置其格式选项。
有关不同输出格式和不同格式设置选项的详情，请参阅章节[选择输出格式](#)。

- 配置目标位置。

您可以将文档保存为文件，直接在应用程序中打开或将其发送到已配置的在线存储系统。

注意：需要正确配置在线储存系统的连接才能导出。有关具体操作方式，请参阅章节[配置在线储存系统](#)。

- 当您选择**在应用中打开**，将建议所选输出格式的默认应用程序。
例如，选择 PDF 时，会在预览应用程序中打开输出文件。DOCX 和 RTF 文档将在已安装的文本编辑应用程序中打开。XLSX 文档将在已安装的工作表编辑器中打开。
- 如要更改应用程序，请单击该应用程序，然后单击**选择应用程序**。




- 完成后，点击**确定**。

完成这些步骤后，单击需要的**导出**按钮以开始文本识别及生成输出文档。

撤消操作

使用**撤消**选项，可以撤销大部分操作或配置。

撤消操作次数不限。转到**编辑**菜单并单击**撤消**(括号中显示最后一个操作)。也可以使用键盘快捷键：Command-Z。



开始新项目

保存扫描的文档后，或需要重新开始时：

- 单击顶端工具栏上的**新建**。

此命令擦除 Readiris 上的文档，您可以开始新的项目了。



自动处理

如要加快 Readiris 处理速度或需要批次处理扫描文档，可使用**自动处理**功能。此功能自动处理扫描的文档并在 Readiris 中打开，转换为指定的输出格式，然后导出到指定的文件夹或配置的在线存储系统。

要开始自动处理：

- 单击顶端工具栏上的**自动处理**。
- 选择**自动处理所有导入的图像**。
- 选择需要的**输出格式**。
- 选择文档处理导出的**输出文件夹或帐户**。



- 选择的用来打开处理的文件的**应用程序**。
- 然后开始在 Readiris 中扫描或打开文档。或者，将一系列图像文件拖动到 Readiris。

重要须知：

依次扫描多个文档时（例如在配有送纸器的扫描仪上），所有文档都捆绑 到一个**单个输出文件**。一次打开多个图像文件时也同样如此。

在平板扫描仪中扫描文档时，每页将被保存为一个**单独的输出文件**。



提示：

除自动处理外，Readiris Corporate 还提供**批次处理**和**监视文件夹**功能用于处理大批次文件。

保存和载入设置

注意，关闭应用程序时，Readiris 自动保存处理设置。下次启动 Readiris 时将出现同样的设置。

如果需要保存特定设置配置文件：

- 首先，选择所需的设置。
- 在**设置**菜单中，单击**保存设置**。
- 给该设置命名，选择位置，然后单击**保存**。

以下设置将被保存：主要语言和次要语言、首选准确度而非速度、输出格式及已选定的任何输出格式选项，包括 PDF 密码、目标应用程序、在线储存系统设置、页面大小、页面分离和索引设置、页面分析、除斑和纠偏选项以及学习选项。

载入设置

要载入一个已保存过的设置文件：

- 在**设置**菜单上，单击**打开设置**。
- 浏览已保存过的设置文件。

恢复出厂设置

- 在**设置**菜单上，单击**恢复出厂设置**。